

Sincronização

# Grupos de acesso

## CondGo

**Atenção:** Os textos presentes nesse manual podem aparecer de forma diferente no seu ambiente. Isso ocorre devido a configurações definidas pela administração. Todos os textos do app são personalizáveis.

Para configurar o grupo de acesso padrão acesse a aba "Dispositivos" na tela inicial.

Selecione os 3 pontos na controladora a configurar → gerenciar  
Dentro da controladora clique para expandir o menu "Ações ou opções adicionais".



Sincronização

# Grupos de acesso

## CondGo

Selecione a opção “dispositivos associados” e selecione os faciais que serão utilizados para entrada/saída automática dos moradores.



### Dispositivos associados

Toque aqui para configurar os nomes dos dispositivos associados que receberão dados de sincronização do App via Bravas.

Selecione a opção grupos de acesso do Bravas caso necessário criar um novo “grupo de acesso”.

Grupos de acesso criados no CondGo serão enviados para o bravas.

Grupo de acesso = Regras que serão aplicadas aos usuários com suas categorias, você pode adicionar horário de entrada saída, dias permitidos e mais.

Sincronização

# Grupos de acesso

## CondGo

Com os grupos de acesso já criados, selecione “Configuração de grupos de acesso padrão”.

Selecione a opção, o app te mostrará todos os tipos de usuários, selecione o tipo de usuário que deseja configurar

Será feita a associação de um grupo de acesso (criado anteriormente em “Grupo de acesso”) a um tipo de usuário, assim sempre que um novo usuário for cadastrado ele já terá as regras automaticamente.



Configuração de grupos de acesso padrão  
Toque aqui para configurar os grupos de acesso padrão para cada tipo de usuário.

### Tipo de usuário

Selecione abaixo o tipo de usuário para configuração de grupos de acesso padrão:

- Colaboradores
- Residentes
- Visitantes (pré-aprovação)
- Pessoas (Fluxo de portaria)

CANCELAR CONTINUAR

Sincronização

# Grupos de acesso CondGo

Depois de selecionado a categoria do usuário, o app irá abrir para seleção os grupos de acesso do tipo de usuário.

Para verificar se tudo ficou salvo novamente, acesse as opções e vejam se tudo que você selecionou ficou marcado.

Com isso as configurações estão prontas, você pode cadastrar novos usuários e suas sincronização acontecerá.

## Grupos de acesso padrão para novos usuários

Selecione abaixo os grupos de acesso padrão para o tipo de usuário selecionado:

- Acesso com base em RUAS
- Acesso com base em UNIDADES
- MORADOR
- PRESTADOR DE SERVIÇO
- VISITANTE

VOLTAR

CONFIRMAR

Sincronização

# Grupos de acesso

## CondGo

**IMPORTANTE:** A configuração de grupo de acesso padrão e dispositivos associados é feita por máquina! Toda máquina do ambiente que realizará sincronização de usuário precisa **OBRIGATORIAMENTE** da configuração do grupo de acesso padrão e dispositivos associados.